

SADNES
GARN

EVERYDAY
TOTE

25
_1
SE



TAGGA OSS

#everydaytote

SVÅRIGHETSGRAD

Enkel •••••

STORLEK

(Liten) Stor

VÄSKANS MÅTT

Bredd: (18) 26 cm

Höjd: (21) 24 cm

GARN

TYKK LINE (53 % bomull, 33 % viskose, 14 % lin, 50 gram = ca 60 meter)

GARNÅTGÅNG

LITEN Väska

Blossom 4213: 4 nystan

STOR Väska

Olivgrön 9062: 7 nystan

REKOMMENDERAD VIRKNÅL

Virknål nr 5 eller nr 8

Nr på virknålen är bara vägledande. Virkar du fastare än angiven virkfasthet, använd en tjockare virknål. Virkar du lösare, använd en tunnare virknål.

VIRKFASTHET

14 fm/hst med enkel tråd och virknål nr 5 = 10 cm

10 fm/hst med dubbel tråd och virknål nr 8 = 10 cm

OM VÄSKAN

Liten väska virkas med enkel tråd och virknål nr 5.

Stor väska virkas med dubbel tråd och virknål nr 8.

Först virkas botten fram och tillbaka i fm, vidare virkas väskan runt med hst.

1:A HST = 2 LM

1:A FM = 1 LM

BOTTEN

Lägg upp 8 lm med (enkel tråd) dubbel tråd och virknål nr (5) 8.

Virka 1 fm i 2:a lm från nålen och i var och en av de nästa fm = 7 fm.

Virka 29 varv fm fram och tillbaka, botten mäter ca (18) 26 cm.

Tips! Om du önskar en större väska virkar du fler varv med fm fram och tillbaka, innan du börjar virka runt.

Virka vidare runt enl följande:

Virka 1 lm, 1 fm i varje varv på långsidan, 1 fm i varje fm på kortsidan, 1 fm i varje varv på långsidan, 1 fm i varje fm på kortsidan, ta ihop med 1 sm i första lm = 72 fm.

Vänd med 1 lm, och virka 1 fm i var fm omgången runt, ta ihop med 1 sm.

Vänd med 2 lm och virka 1 hst i var fm omgången runt, ta ihop med 1 sm i den översta lm.

Vänd med 2 lm och virka 1 hst mellan varje hst varvet runt, ta ihop med 1 sm i den översta lm, upprepa från *-* tills väskan mäter ca (17) 19 cm, mät från efter botten.

Sätt ett märke på var sida om de mittersta (15) 11 hst på var långsida.


Vänd med 2 lm, virka 1 hst mellan varje hst till märket, virka (15) 11 lm, hoppa över (15) 11 hst till nästa märke, virka 1 hst mellan varje hst till märket på den andra långsidan, virka (15) 11 lm, hoppa över (15) 11 hst till nästa märke, virka 1 hst mellan varje hst varvet runt, ta ihop med 1 sm i den översta lm.

Vänd med 2 lm, virka 1 hst mellan varje hst till lm-båge, virka (15) 11 hst i lm-bågen, virka 1 hst mellan varje hst till nästa lm-båge, virka (15) 11 hst i lm-bågen, virka 1 hst mellan varje hst varvet runt, ta ihop med 1 sm i den översta lm = 72 hst.

Vänd med 2 lm och virka 1 hst mellan varje hst varvet runt, ta ihop med 1 sm i den översta lm, upprepa från *-* tills väskan mäter ca (21) 24 cm, mät från efter botten.

Virka ett varv med krepsemaskor utmed översta kanten (= fm virkade från vänster mot höger).

Klipp av tråden och fäst den väl.



KREPSEMASKE

Virka en fast maska, men baklänges från vänster mot höger

DICTIONARY

Norwegian	Danish	English	German
bærestykke	bærestykke	yoke	Rundpasse
ermehull	ærmegab	armhole	Ärmelloch
fell	tag ind	decrease (dec)	abnehmen
fell av	luk af	cast off	abketten
felling	indtagning	decrease (dec)	Abnahme
gjenstår	resterer	remaining (rem)	übrig bleiben
gjenta	gentag, gentages	repeat (rep)	wiederholen (wdh)
glattstrikk	glatstrikning	st st	Glattstrickt
hjelpepinne	hjelpepind	extra needle	Hilfsnadel
i alt	i alt	a total, in total	insgesamt
kast	omslag/slå om	yarn over ndl (yo)	Umschlag (u)
legg opp	slå op	cast on	anschlagen,
		aufnehmen	
likt, like	ens	the same as	gleich
mål,	mål	measurement	Maß
omgang, rad	omgang	round (rnd), row	Reihe, Runde
pinne	pind	needle (ndl)	Stricknadel
rettside	rettside	right side (RS)	rechte Seite
slik	sådan	in this manner	so
splitt	slids, slidsen	slit	Schlitz
strikkefasthet	strikkefasthed	tension	Maschenprobe
vend	vend	turn	wenden
vrangside	vrangside	wrong side (ws)	linke Seite
vrangbord	ribkant	ribbing	Bündchen
vri, vridd	drej, drejet	twisted, tbl	drehen, verschränkt
øk	tag ud	increase (inc)	zunehmen

